

Instalace programu IESwin na Váš počítač

INSTALACE PARADOX ENGINE 5.01 FOR WINDOWS - BDE

Paradox Engine 5.01 for Windows – BDE je podpora (ovladač), který umožňuje zachovávat Vámi pořizované záznamy ve formě datových souborů. Z hlediska provozování systému IESWIN je to základ, na kterém je celý systém IESWIN postaven. Proto **musí být instalován jako první** a při spuštění systému IESWIN musí být v operačním systému tato podpora k dispozici. Toto je zajištěno samotnou podporou Paradox Engine - BDE, která se do operačního systému Windows při své instalaci implementuje jako ovladač, který je po startu operačního systému neustále k dispozici (v konečném důsledku nejen pro systém IESWIN).

Před samotnou instalací prověřte zda již nemáte na svém počítači BDE nainstalován. Nejjednodušší způsob jak to zjistit je pomocí funkce vyhledávání dát vyhledat program **BDEADMIN.EXE** zdali již existuje ve vašem PC. Pokud ano stačí jej jen nastavit (viz. níže)

Pokud nemáte BDE v PC tak jej musíte nainstalovat.

Instalaci provedete:

a) ze starých záloh či disků instalaček IESWINu (např. c:\instal.ies\BDE.64),

nebo

b) Instalační balíček pro BDE můžete stáhnout z

<http://www.esoft.cz/BDE/BDE.zip>

Po stažení rozzipujete.


Instalace se spouští programem **BDESETUP.EXE** . Po nainstalování je třeba jej správně nastavit.

Nastavení BDE se provádí spuštěním přímo program na cestě

C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe a **to pravým tlačítkem myši a jako správce !!!**

spustit a nastavit v záložce **Configuration**, oddíl **Drivers /Native/Paradox** tyto parametry:

- NET DIR pro síťovou verzi může být cesta např.: C:\ (pokud má ovšem uživatel povolen zápis přímo do rootu) může zde být nadefinován i jiný existující adresář např. **C:\ieswin**. Pokud je program používán v síťové verzi, všechny počítače, které sdílí data IES, musí mít tuto položku nastavenou na tentýž síťový adresář
- LANGDRIVER na hodnotu **pdx Ansii Czech „CH“**
- LEVEL nastavit na hodnotu **7**
- BLOCKSIZE na hodnotu **32768**



Přinstalace IESu

Při přinstalaci IESu na nové PC pak jen stačí z původního PC zkopírovat celý adresář ([c:\IESWIN](#)) kde jsou data jednotlivých let a programy a nastavení a pak na ploše vytvořit ikonu (zástupce) na iesini.exe (případně ies.exe)